



Menu chuột Win 10

Đổi menu chuột phải của Windows 11 sang kiểu gọn, đủ mục như Windows 10 bằng một nút; bấm lại là trả về Windows 11.

Vị trí	Tab Chức năng → nhóm Tiện ích khác → nút Menu chuột Win 10
Chạy ở	Windows (không chạy trong WinPE)
Cần có	Quyền quản trị (ghi registry) · Không cần mạng
Mức rủi ro	Thấp — chỉ đổi 1 khóa registry của user thật, bấm lại nút là hoàn tác
Thời gian	Khoảng 30 giây (Explorer khởi động lại vài giây)

1. Giới thiệu

Windows 11 thu gọn menu chuột phải, phải bấm thêm **"Show more options"** mới thấy đủ mục như trên Windows 10 (New, Properties cũ, v.v.). Nhiều khách quen Windows 10 thấy khó chịu vì phải bấm thêm 1 lần mỗi lúc chuột phải.

Nút Menu chuột Win 10 đổi menu chuột phải sang kiểu Windows 10 (hiện đủ mục ngay), hoặc trả lại kiểu Windows 11 — bấm 1 lần, không phải sửa registry tay.

Khi nào cần dùng:

- Khách mới nâng cấp hoặc mua máy Windows 11, quen tay Windows 10, muốn đỡ phải bấm "Show more options" mỗi lần.
- Khách muốn trả lại đúng kiểu Windows 11 ban đầu.

Nút này không làm: không đổi gì khác ngoài cách hiện của menu chuột phải; không có tác dụng nếu máy đang chạy Windows 10.

2. Trước khi bắt đầu

- Máy đang chạy **Windows thật** (không phải WinPE).
- Nếu máy đang chạy Windows 10 (build dưới 22000), tool sẽ báo không cần làm gì — chức năng này chỉ có ý nghĩa trên Windows 11.
- Biết trước **ai là user thật** đang đăng nhập: nếu tool chạy nâng quyền bằng tài khoản admin khác, thiết lập cần áp cho đúng user đang ngồi máy, không áp cho tài khoản admin đó.

3. Các bước thực hiện

- Chuột phải lên Desktop hoặc trong Explorer để xem trạng thái hiện tại — menu gọn kèm dòng **"Show more options"** là đang ở kiểu Windows 11.
- Ở tab **Chức năng**, nhóm **Tiện ích khác**, bấm **Menu chuột Win 10**.
Bạn sẽ thấy: hộp hỏi xác nhận tiêu đề **"Chuột phải kiểu Windows 10"**, nội dung đổi theo trạng thái hiện tại của máy.

3. Đọc kỹ nội dung hộp hỏi, bấm **Yes/Có**.
Bạn sẽ thấy: thanh taskbar và cửa sổ thư mục tắt rồi tự bật lại trong vài giây (Explorer khởi động lại). File đang mở ở các ứng dụng khác không bị ảnh hưởng.
4. Chờ hộp báo kết quả hiện ra, bấm **OK**.
Bạn sẽ thấy: thông báo "✓ Đã chuyển sang menu kiểu Windows 10." (hoặc câu tương ứng khi đổi theo chiều ngược lại).
5. Chuột phải lại Desktop để xem kết quả.
Bạn sẽ thấy: menu hiện đủ mục ngay, không cần bấm thêm "Show more options".
6. Muốn trả về kiểu Windows 11, bấm lại đúng nút  Menu chuột Win 10 và làm lại bước 3–4 — tool tự nhận trạng thái hiện tại của máy và đảo ngược.

Lưu ý: Bấm nút này bất kỳ lúc nào cũng được — tool luôn tự đọc trạng thái hiện tại rồi đảo ngược, không cần nhớ mình đang ở kiểu nào.

4. Giải thích các mục trong cửa sổ

Chức năng này không có cửa sổ riêng — chỉ có 2 hộp thoại:

Mục	Tác dụng	Ghi chú
Hộp hỏi xác nhận (tiêu đề " Chuột phải kiểu Windows 10 ")	Hỏi đổi chiều tương ứng với trạng thái hiện tại	Đang là kiểu Windows 10 thì hỏi "Trả về menu kiểu Windows 11 (menu gọn, có dòng "Show more options")?"; đang là kiểu Windows 11 thì hỏi "Chuyển sang menu kiểu Windows 10 (hiện ngay đủ mục, không phải bấm "Show more options")?". Cả hai đều kèm câu "Thanh taskbar + cửa sổ thư mục sẽ tắt và tự bật lại trong vài giây (Explorer khởi động lại). Các file đang mở không bị ảnh hưởng."
Hộp báo kết quả	Báo đã đổi xong	Nếu Explorer không tự bật lại, hộp nhắc "⚠ Chưa thấy Explorer bật lại: bấm Ctrl+Shift+Esc → File → Run new task → gõ explorer → OK."

5. Kiểm tra kết quả

- Chuột phải lên Desktop hoặc trong Explorer: nếu vừa đổi sang kiểu Windows 10, menu hiện đủ mục ngay (không còn dòng "Show more options"); nếu vừa trả về Windows 11, menu quay lại dạng gọn có "Show more options".
- Taskbar và cửa sổ thư mục hiện lại bình thường sau vài giây — nếu không, làm theo mục 6.

6. Lỗi thường gặp và cách xử lý

Hiện tượng / thông báo	Nguyên nhân	Cách xử lý
"Chức năng này chạy trên Windows thật, không chạy trong WinPE."	Bấm nút khi đang ở WinPE	Khởi động vào Windows thật rồi bấm lại.
"Máy này đang chạy Windows 10 (build ...) — chuột phải vốn đã là menu kiểu Windows 10. Không cần làm gì."	Máy đang là Windows 10, build dưới 22000	Không cần làm gì thêm, đây không phải lỗi.

Hiện tượng / thông báo	Nguyên nhân	Cách xử lý
"Không ghi được vào registry của user ... : HKCU..."	Thiếu quyền ghi registry của user đó (thường khi chạy nâng quyền bằng tài khoản khác), hoặc registry bị khoá bởi Group Policy	Đăng nhập bằng đúng user đó rồi chạy tool, hoặc kiểm tra Group Policy có khoá registry không.
Sau khi đổi, taskbar không hiện lại	Explorer khởi động lại gặp sự cố hiếm gặp	Theo hộp báo: Ctrl+Shift+Esc → File → Run new task → gõ explorer → OK.
Chuột phải vẫn còn menu cũ dù đã bấm Yes	Explorer chưa load xong ngay sau khi khởi động lại, hoặc đổi cho user khác với user đang đăng nhập	Đợi vài giây cho Explorer load xong rồi thử lại; kiểm tra tool có đang chạy nâng quyền khác user không.
Đổi xong rồi lại muốn quay về	Bình thường, không phải lỗi	Bấm lại đúng nút này, tool tự nhận trạng thái hiện tại và đảo ngược.

7. Lưu ý an toàn

- Chỉ ghi/xoá đúng 1 khóa registry liên quan tới hiển thị menu chuột phải, không đụng tới dữ liệu hay thiết lập khác.
- Khởi động lại Explorer làm taskbar/File Explorer tắt vài giây — các file đang mở trong ứng dụng khác (Word, trình duyệt...) không bị ảnh hưởng.
- Thiết lập áp cho user **thật** đang đăng nhập, không áp cho tài khoản admin nếu tool đang chạy nâng quyền khác user — cần nói rõ với khách nếu máy có nhiều tài khoản.

8. Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Đổi xong có mất dữ liệu hay cài đặt gì khác không?

Đáp: Không. Chỉ đổi cách hiện của menu chuột phải, không đụng tới dữ liệu hay cài đặt khác.

Hỏi: Đổi được bao nhiêu lần?

Đáp: Không hạn chế, bấm lại nút này bất cứ lúc nào để đảo ngược trạng thái.

Hỏi: Máy đang Windows 10 thì bấm nút này có sao không?

Đáp: Không sao, tool chỉ báo máy đã là kiểu Windows 10 sẵn rồi, không cần làm gì thêm.