



Startup (tự bật app)

Chọn 1 ứng dụng cho Windows tự bật khi mở máy, và xem/gỡ mọi thứ đang tự bật của đúng user đang chọn.

Vị trí	Tab Nâng cao → nhóm Update Windows → nút Startup (tự bật app)
Chạy ở	Windows (chặn cứng nếu đang ở WinPE)
Cần có	Không cần quyền Administrator đặc biệt (ghi vào thư mục Startup / registry Run của user); cần quyền Admin khi ghi cho Tất cả user
Mức rủi ro	Thấp — chỉ thêm/gỡ lỗi tắt tự bật, không gỡ cài đặt phần mềm, hoàn tác được
Thời gian	Vài giây mỗi lần thêm/gỡ

1. Giới thiệu

Khách muốn một ứng dụng tự mở ngay khi mở máy (ví dụ phần mềm chấm công, phần mềm bán hàng), hoặc ngược lại máy đang mở quá nhiều thứ linh tinh lúc khởi động khiến máy chậm. Làm tay phải mở đúng thư mục Startup ẩn hoặc mò registry Run — dễ làm nhầm user, nhầm thư mục dùng chung/riêng.

Nút Startup (tự bật app) cho chọn đúng user, chọn app từ danh sách đã cài hoặc duyệt file thực thi, thêm vào Startup bằng một nút; và liệt kê đầy đủ những gì đang tự bật (cả thư mục Startup và registry Run) để gỡ bớt khi cần.

Khi nào cần dùng:

- Khách muốn một phần mềm tự mở ngay khi đăng nhập Windows.
- Máy mở quá nhiều thứ lúc khởi động, cần xem và gỡ bớt.
- Cần kiểm tra ứng dụng đang tự bật có đúng cho đúng user hay không.

Nút này không làm: không gỡ cài đặt phần mềm — chỉ bỏ việc tự bật khi mở máy.

2. Trước khi bắt đầu

- Đang ở **Windows** (không phải WinPE).
- Biết sẽ thêm cho user nào: user cụ thể (chỉ bật khi đúng user đó đăng nhập) hay "Tất cả user trên máy" (máy dùng chung, ai đăng nhập cũng bật).
- User muốn ghi riêng phải đã đăng nhập ít nhất 1 lần (tool chỉ liệt kê user có hồ sơ Windows thật, không liệt kê user chưa từng đăng nhập).

3. Các bước thực hiện

1. Ở tab **Nâng cao**, nhóm **Update Windows**, bấm **Startup (tự bật app)**.

Bạn sẽ thấy: cửa sổ " Startup - app tự bật khi mở máy" hiện ra với 2 cột: ① **Ứng dụng đã cài** (trái) và ② **Hiện đang tự bật** (phải).

2. Chọn đúng user ở ô chọn user trên cùng. Ô này liệt kê "  Tất cả user trên máy (máy dùng chung)" cộng từng user đã từng đăng nhập (ghi "đang đăng nhập" cho user hiện tại).
- Bạn sẽ thấy: nhấn  **Thư mục Startup** đối theo đúng đường dẫn sẽ ghi vào, và cả 2 cột đọc lại theo đúng hồ sơ user đó.
3. Tìm app cần thêm ở cột ① **Ứng dụng đã cài** (có ô  Lọc để gõ tìm nhanh), chọn dòng đó rồi bấm  **Thêm app đang chọn vào Startup**.

3.1. Thêm app không có trong danh sách Start Menu

1. Bấm  **Chọn file .exe khác...**.
- Bạn sẽ thấy: hộp duyệt file "Chọn ứng dụng để tự bật khi mở máy" hiện ra.
2. Chọn đúng file thực thi cần thêm rồi bấm Open.
- Bạn sẽ thấy: cột ② **Hiện đang tự bật** tự cập nhật, xuất hiện dòng mới; nhật ký phía dưới xác nhận đã thêm xong.

3.2. Gỡ một mục đang tự bật

1. Ở cột ② **Hiện đang tự bật**, chọn dòng cần gỡ, bấm  **Gỡ mục đang chọn**.
- Bạn sẽ thấy: hộp hỏi "Gỡ " khỏi danh sách tự bật khi mở máy?" kèm dòng "(Chỉ bỏ tự bật, KHÔNG gỡ cài đặt phần mềm.)"
2. Bấm **Yes**.
- Bạn sẽ thấy: nhật ký báo đã gỡ khỏi nguồn đúng (Thư mục Startup hoặc Registry Run). Ứng dụng vẫn còn trong máy, chỉ là không tự bật nữa.
3. Bấm  **Quét lại** bất cứ lúc nào để đọc lại cả 2 cột — dùng sau khi vừa cài/gỡ phần mềm ở nơi khác.

4. Giải thích các mục trong cửa sổ

Mục	Tác dụng	Khi nào dùng / ghi chú
Ô chọn user	Chọn user để đọc/ghi đúng hồ sơ	Đổi user là đọc lại toàn bộ 2 cột theo đúng hồ sơ đó
Nhấn  Thư mục Startup	Đường dẫn thật tool sẽ ghi vào	Khác nhau giữa user cụ thể và "Tất cả user"
Cột ① Ứng dụng đã cài	App tìm thấy trong Start Menu của user đang chọn	Có ô  Lọc để tìm nhanh theo tên
Nút  Thêm app đang chọn vào Startup	Tạo shortcut trong đúng thư mục Startup đang chọn	
Nút  Chọn file .exe khác...	Thêm app không có trong Start Menu	
Cột ② Hiện đang tự bật	Mọi nguồn tự bật của user đang chọn (cả thư mục Startup và registry Run)	
Nút  Gỡ mục đang chọn	Bỏ tự bật, KHÔNG gỡ cài đặt phần mềm	Hỏi xác nhận trước
Nút  Quét lại	Đọc lại cả 2 cột	Dùng sau khi vừa cài thêm phần mềm mới

5. Kiểm tra kết quả

- Sau khi thêm, cột ② **Hiện đang tự bật** phải có dòng mới đúng tên ứng dụng vừa thêm.
- Đăng xuất và đăng nhập lại đúng user đã chọn để xác nhận ứng dụng tự mở.
- Sau khi gỡ, bấm **Quét lại** để xác nhận dòng đó không còn trong cột 2.

6. Lỗi thường gặp và cách xử lý

Hiện tượng / thông báo	Nguyên nhân	Cách xử lý
"" đã có sẵn trong thư mục Startup này rồi - không thêm lại."	Đã thêm app đó cho đúng user/thư mục này trước đây	Không phải lỗi — không cần thêm lần hai; muốn đổi đường dẫn thì gỡ dòng cũ trước
"❌ Không ghi được vào (thiếu quyền hoặc thư mục bị khoá)."	Thư mục Startup của user khác bị khoá quyền, hoặc chọn "Tất cả user" nhưng tool không chạy quyền Administrator	Mở tool bằng Run as administrator khi ghi vào thư mục dùng chung
"User này chưa đăng nhập nên chỉ xem được thư mục Startup, không đọc được mục Run trong registry của họ."	Hồ sơ user có nhưng chưa có phiên đăng nhập hiện tại để đọc registry của họ	Yêu cầu user đó đăng nhập 1 lần rồi mở lại cửa sổ này
"❌ Không gỡ được " (thiếu quyền hoặc mục đã bị khoá)."	File đang bị khoá/đang mở, hoặc giá trị registry do phần mềm khác tự bảo vệ	Đóng ứng dụng liên quan rồi thử lại, hoặc gỡ bằng tay trong Registry Editor/thư mục Startup
Ô chọn user không thấy tên user cần	User đó chưa từng đăng nhập Windows trên máy này	Đăng nhập bằng user đó ít nhất 1 lần rồi mở lại cửa sổ
Thêm app bằng cách chọn file nhưng app không tự bật	Có thể đã thêm vào thư mục Startup của user sai	Kiểm tra lại ô chọn user và đường dẫn 📁 Thư mục Startup trước khi thêm
App tự bật biến mất sau khi gỡ cài đặt phần mềm gốc	Phần mềm gốc tự xoá lối tắt Startup của chính nó khi uninstall	Bình thường, không phải lỗi của tool

7. Lưu ý an toàn

- 🗑 Gỡ mục đang chọn** chỉ bỏ tự bật, **không gỡ cài đặt phần mềm** — nói rõ với khách để tránh hiểu nhầm là đã xoá hẳn phần mềm.
- Ghi vào "Tất cả user" ảnh hưởng mọi người dùng chung máy — cân nhắc trước khi thêm/gỡ trên máy nhiều người dùng.
- Xoá giá trị trong registry Run là xoá thật, không có thùng rác để khôi phục — đọc kỹ cột "Lệnh / đường dẫn" trước khi gỡ để chắc chắn không gỡ nhầm phần mềm quan trọng (diệt virus, driver...).

8. Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Gỡ một mục khỏi Startup có xoá luôn phần mềm đó không?

Đáp: Không. Chỉ bỏ việc tự bật khi mở máy, phần mềm vẫn còn trong máy.

Hỏi: Vì sao không thấy user cần trong ô chọn?

Đáp: User đó chưa từng đăng nhập Windows trên máy này. Đăng nhập một lần rồi mở lại cửa sổ sẽ thấy.